



PC 인터넷 연결 및 IP확인 방법

1. 인터넷 연결 상태 가장 쉽게 확인하기


가. 유선이 연결된 상태



나. 무선이 연결된 상태




다. 연결이 안된 상태




2. PC IP 확인하기 방법(1)

가. 바탕화면의 통합정보시스템 프로그램 실행




실행



숫자로 구성 000.000.000.000


2. PC IP 확인하기 방법 (2)

나. 네트워크 설정에서 확인하기



1) 실행창 > "네트워크" 로 검색 > **네트워크 상태** 메뉴 선택
※ 무선 사용 PC일 경우 "Wi-Fi 설정"으로 표시될 수 있음

2) 상태메뉴 > 속성





IP 설정	
IP 할당:	수동
IPv4 주소:	211.225.30.12
IPv4 서브넷 접두사 길이:	26
IPv4 게이트웨이:	211.225.30.1
IPv4 DNS 서버:	211.225.30.12 168.126.63.1
편집	


PC 고정 IP설정 방법

필수 조건 : PC와 인터넷 포트에 랜선이 연결 되어야 함 / 무선 연결(Wi-Fi) OFF 상태여야 함



1. 실행창 > "네트워크" 로 검색 > 네트워크 상태 메뉴 선택



2. 교내에서 할당 받은 고정용IP 입력하기
가. "이더넷" 클릭




나. "어댑터 옵션 변경" 클릭




PC 고정 IP설정 방법

3. “속성” 버튼 클릭



4. “인터넷 프로토콜 버전 4” 더블 클릭

5. 할당 받은 IP주소 입력



가. “다음 IP주소 사용”
라디오 체크 박스 선택

나. IP주소 영역 입력

- 1) IP주소 : 할당 받은 숫자 입력
- 2) 서브넷 마스크(공통)
255.255.255.0
- 3) 기본 게이트웨이
할당 받은 주소 3칸 동일
마지막 칸만 “1”
- 4) DNS 주소(공통)
211.225.30.12
168.126.63.1

예) 입력 예시

▶ 172.16.4.23 할당 받았다면

IP : 172.16.4.23
서브넷 : 255.255.255.0
게이트 : 172.16.4.1
주 DNS : 211.225.30.12
보조 DNS : 168.126.63.1

※ 붉은색은 모든 건물 동일